

Знакомство с клиентом FSINN



- 1 mCP При нажатие на клавишу вызывается мини FSINN панель
- 2 FP Вызов полетного плана
- 3 ATC Вызов списка частот диспетчеров
- 4 WX Вызов информатора о погоде
- 5 Chat Вызов сетевого чата
- 6 Quick Вызов меню быстрых сообщений чата
- 7 Rad Вызов радара радар показывает борты на расстояние 400 миль
- 8 SET Вызов меню настроек
- 9 Графа смены позывного, нужно просто кликнуть по ней мышкой и написать нужный позывной
- 10 Ответчик УВД имеет 2 положения S и C. При выезде на исполнительный ответчик ставится в положение C, а после посадки в положение S. Положение меняется при нажатии на него

1 mCP Mini control panel



2 FP Полетный план

INN FLIGHT PLAN

Stored FP: LOWW to UDD - IFR 10

New Delete Load Save

8 9

Pilot information

Name: Babin Sergey

Callsign: GBA

Aircraft: T/C172/G

Persons on Board

Flight Route

IFR ☒ VFR ☐

Departure 1 Flight Route Destination 2

3

Alternate Airports:

Cruising Alt.: 4 True Airspeed: 5

Remarks: 6

Departure Time Estimated	0000	Zulu Time (GMT)
Departure Time Actual	0000	
Estimated Time Enroute	0000	
Fuel on board	0000	

Request from Tower Send to tower 7

1 Аэропорт вылета

2 Аэропорт назначения

3 Полетный план.

*Первая точка в плане всегда SID, а последняя всегда STAR (если иначе, то диспетчер не примет план)

4 Эшелон полета

5 Скорость полета (не обязательно к заполнению)

6 Ремарки- тут можно указать особые отметки например название авиакомпании

7 Кнопка отправки плана диспетчеру

8 Загрузить план полета(если были сохранения)

9 Сохранить план полета

10 Выбор сохраненного плана полета

Pilot information and aircraft заполняются автоматически

Пример заполнения плана полета

INN FLIGHT PLAN

Stored FP: UUEE to USSS - IFR

New

Delete

Load

Save

Pilot information

Name: Babin Sergey

Callsign: GBA001

Aircraft: A333

Persons on Board:

Flight Route

IFR☒ VFR☐

Departure: UUEE

Flight Route:

Destination: USSS

KN R479 BADA K G706 LUMAK R815 OMETI G367
NOGRI B213 MH

Alternate Airports:

Cruising Alt.: FL364 True Airspeed:

Remarks: VA GLOBAL-AERO

Departure Time Estimated: 0000

Departure Time Actual: 0000

Estimated Time Enroute: 0000

Fuel on board: 0000

Request from Tower

Send to tower

3 ATS В вызванном окне отображаются позиции диспетчеров

CONTROL PANEL

FSINN S

VATSIM mCP

GBA FP

Net3 ATC

Net4 Wx

FSFDT Chat

FSINN Wx Quick

CAVOK Rad

Advanced SET

GBA001

FSINN

INN ATC

ATC	Type	Freq	Comments	Voice	Alarm

PREVIOUS

NEXT

FSINN

4 WX погодный информатор

DPT погода в аэропорту вылета

DST погода в аэропорту назначения

ALT погода на запасном (Если он указан в FP)




5 Chat Сетевой чат

В чате можно обмениваться сообщениями с АТС и пилотами

Для вызова в чат пилота надо написать команду .msg <user> и сообщение

Пример: Я пишу сообщение Антону Дикину позывной GBA815, команда будет такая .msg gba815 привет



6 Rad радар показывающий борты на расстояние 400 миль

Таблица эшелонирования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - 180° / 359°	ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - 000° / 179°
Метры	Метры
495 (15100m)	528 (16100m)
430 (13100m)	463 (14100m)
381 (11600m)	397 (12100m)
348 (10600m)	364 (11100m)
315 (9600m)	331 (10100m)
282 (8600m)	299 (9100m)
256 (7800m)	266 (8100m)
236 (7200m)	246 (7500m)
217 (6600m)	226 (6900m)
197 (6000m)	207 (6300m)
177 (5400m)	187 (5700m)
157 (4800m)	167 (5100m)
138 (4200m)	148 (4500m)
118 (3600m)	128 (3900m)
98 (3000m)	108 (3300m)
79 (2400m)	89 (2700m)
59 (1800m)	69 (2100m)
39 (1200m)	49 (1500m)